

# Le metriche ed il loro utilizzo nello sviluppo del software

**Roberta Sbavaglia**

*roberta.sbavaglia@technis.info*

[www.technis.info](http://www.technis.info)



# Agenda

- ◆ La qualità del software e la ISO 9126
  - Panorama, esigenze, definizioni, modello
- ◆ Misurare la qualità del software
- ◆ Le Metriche di prodotto
  - Metriche tradizionali
  - Metriche OO
  - Mappatura delle Metriche con la ISO 9126
- ◆ Misurare la copertura del test



# La qualità del software e la ISO 9126

# Panorama

- ◆ L'evoluzione della tecnologia è continua e veloce
- ◆ I Clienti sono più competenti e richiedono prodotti di qualità più elevata in tempi più brevi e a costi più bassi
- ◆ L'aggiornamento delle competenze e il loro consolidamento è diventato molto difficile a causa della continua evoluzione tecnologica
- ◆ Anche il consolidamento di metodologie e processi da riutilizzare su più progetti è altresì difficile

# Esigenze

Fornire al Cliente un prodotto software di qualità in tempi e costi contenuti

**Come?**

Organizzando un Sistema di Gestione della Qualità

# Modelli di Qualità

- ◆ I primi modelli di qualità (dei processi di sviluppo del software) sono nati in campo militare, negli anni '80, come "regole" imposte ai fornitori.
- ◆ La prima norma in questo settore è la DOD-STD-2167A (US Department of Defense, "Defense System Software Development") del 1988. (poi MIL-STD-498 "Software Development and Documentation" 1994).
- ◆ La NATO ha emesso la AQAP-150 "Quality Assurance requirements for software development", Edit. 2 -1997.
- ◆ La ISO 9000 il sistema specializzato per la normazione mondiale è la scelta più diffusa in Italia. La norma ISO /IEC 90003 fornisce le linee guida per le organizzazioni per l'acquisizione, la fornitura, lo sviluppo, la gestione operativa e la manutenzione del software per elaboratore

# La ISO 9126

- ◆ Il principale modello di riferimento per la qualità del software è la normativa ISO/IEC 9126 (*Software engineering – Product quality*), questa si compone di 4 parti:
  - il modello
  - le metriche per la misura della qualità esterna
  - le metriche per la misura della qualità interna
  - le metriche per la misura della qualità in uso

# Qualità

- ◆ **Percepita (in uso)**

Esprime l'efficacia ed efficienza, con cui il software serve le esigenze dell'utente, ma anche l'usabilità del prodotto.

- ◆ **Interna (intrinseca)**

Esprime la misura in cui il codice software possiede una serie di attributi, indipendentemente dall'ambiente di utilizzo (analisi statica del codice sorgente).

- ◆ **Esterna**

Esprime le prestazioni del software nel suo ambiente di utilizzo (comportamento del codice in esecuzione).



# La ISO 9126

## Definizioni

- ◆ **La qualità del software:**

l'insieme delle caratteristiche che incidono sulla capacità del prodotto di soddisfare requisiti espliciti od impliciti.

- ◆ **Il prodotto software:**

l'insieme di programmi, procedure, regole, documenti, pertinenti all'utilizzo di un sistema informatico.

# La ISO 9126

## Definizioni

- ◆ **Caratteristica (o attributo):**  
proprietà di un'entità che può essere percepita in modo quantitativo o qualitativo da una persona o uno strumento.
- ◆ **Contesto d'uso:**  
l'insieme di utenti, procedure, risorse hardware, software o d'altra natura, l'ambiente fisico e sociale nel quale il prodotto è utilizzato.
- ◆ **Indicatore:**  
una misura che fornisce una stima o una valutazione di un attributo sulla base di specifiche regole di misurazione.

# Il Modello ISO/IEC 9126

La norma ISO/IEC 9126:2001 definisce sei caratteristiche principali che costituiscono la qualità di un prodotto software



# 1° Caratteristica: Funzionalità

Capacità di fornire funzioni tali da soddisfare, in determinate condizioni, requisiti funzionali espliciti o impliciti (il software fa ciò per cui è stato sviluppato). Sottocaratteristiche:

- ♦ **Adeguatezza:** presenza di funzioni appropriate per compiti specifici
- ♦ **Accuratezza:** capacità di fornire risultati od effetti in accordo con i requisiti
- ♦ **Interoperabilità:** capacità di interagire con altri sistemi.
- ♦ **Sicurezza:** capacità di evitare accessi non autorizzati a programmi e dati

## 2° Caratteristica: Affidabilità

Capacità di mantenere le prestazioni stabilite nelle condizioni e nei tempi stabiliti. Sottocaratteristiche:

- ◆ **Maturità (robustezza):** capacità di evitare fermi della applicazione a seguito di errori nel software
- ◆ **Tolleranza errori:** capacità di mantenere livelli di prestazioni predeterminati in caso di fallimenti o di violazione delle regole di interfacciamento
- ◆ **Recuperabilità:** capacità di ripristinare livelli di prestazione predeterminati e di recuperare i dati a seguito di errori

## 3° Caratteristica: Usabilità

Capacità del sw di essere compreso, appreso, usato con soddisfazione dall'utente in determinate condizioni d'uso.

Sottocaratteristiche:

- ◆ **Comprensibilità:** impegno richiesto agli utenti per capire il funzionamento del software e la sua applicabilità.
- ◆ **Apprendibilità:** impegno richiesto agli utenti per imparare a usare il software.
- ◆ **Operabilità:** impegno richiesto agli utenti per usare il software.
- ◆ **Attrattività:** capacità del software di essere piacevole per l'utente che ne fa uso.

## 4° Caratteristica: Efficienza

Rapporto fra prestazioni e quantità di risorse utilizzate, in condizioni normali di funzionamento. Sottocaratteristiche:

♦ **Comportamento rispetto al tempo:**

tempi di risposta e di elaborazione richiesti per eseguire le funzioni richieste in determinate condizioni.

♦ **Uso di risorse:**

quantità e tipo di risorse usate per seguire le funzioni richieste in determinate condizioni.

## 5° Caratteristica: Manutenibilità

Capacità del software di essere modificato con un impegno contenuto. Sottocaratteristiche:

- ♦ **Analizzabilità:** impegno richiesto per diagnosticare carenze o cause di fallimento, o per identificare parti da modificare.
- ♦ **Modificabilità:** impegno richiesto per modificare, rimuovere errori o sostituire componenti.
- ♦ **Stabilità:** capacità di ridurre il rischio di comportamenti inaspettati a seguito di modifiche.
- ♦ **Provabilità:** impegno richiesto per validare le modifiche apportate al software.



## 6° Caratteristica: Portabilità

Facilità con cui il software può essere trasferito da un ambiente operativo ad un altro. Sottocaratteristiche:

- ◆ **Adattabilità:** capacità adattiva a nuovi ambienti operativi applicando le sole azioni previste per questo motivo da parte del software stesso.
- ◆ **Installabilità:** impegno richiesto per installare il software in un particolare ambiente.
- ◆ **Coesistenza:** capacità di coesistenza con altri software nel medesimo ambiente, condividendo risorse.
- ◆ **Sostituibilità:** capacità di essere utilizzato al posto di un altro software.

# Livelli di qualità

- ◆ La qualità è un livello di possesso di determinati attributi che soddisfa delle esigenze.
- ◆ Il livello di qualità minimo dei vari attributi dipende da una serie di fattori quali: la classe di rischio del software che si deve sviluppare, la tipologia di applicazione software, i requisiti del Cliente, il contesto d'uso dell'utilizzo del software.

# Livelli di qualità

Esempio:

<b>Caratteristica</b>	<b>Sottocaratteristica</b>	<b>rilevanza</b>
<b>Funzionalità</b>	<b>Adeguatezza</b>	<b>1</b>
	<b>Accuratezza</b>	<b>2</b>
	<b>Interoperabilità</b>	<b>2</b>
	<b>Sicurezza</b>	<b>1</b>
<b>Affidabilità</b>	<b>robustezza</b>	<b>1</b>
	<b>Tolleranza errori</b>	<b>1</b>
	<b>Recuperabilità</b>	<b>1</b>
<b>Usabilità</b>	<b>Comprensibilità</b>	<b>2</b>
	<b>Apprendibilità</b>	<b>2</b>
	<b>Operabilità</b>	<b>1</b>
	<b>Attrattività</b>	<b>3</b>
<b>Efficienza</b>	<b>Comportamento rispetto al tempo</b>	<b>1</b>
	<b>Uso di risorse</b>	<b>1</b>
<b>Manutenibilità</b>	<b>Analizzabilità</b>	<b>1</b>
	<b>Modificabilità</b>	<b>2</b>
	<b>Stabilità</b>	<b>1</b>
	<b>Provabilità</b>	<b>1</b>
<b>Portabilità</b>	<b>Adattabilità</b>	<b>3</b>
	<b>Installabilità</b>	<b>3</b>
	<b>Coesistenza</b>	<b>3</b>
	<b>Sostituibilità</b>	<b>3</b>

# Livelli di qualità

Come scegliere le metriche da rilevare?

le metriche e le relative soglie verranno selezionate secondo il criterio di garantire il livello di qualità derivato dal grado di possesso definito per i vari attributi



# Misurare la qualità del software

# Misurare la Qualità

- ◆ Tramite la misura della qualità dei prodotti e dei processi si verifica l'efficienza e l'efficacia del Sistema di gestione della Qualità al fine di soddisfare gli Stakeholder
- ◆ Ciò che non si può misurare non si può controllare
- ◆ Utilizzo delle Metriche per controllare la qualità del prodotto e del processo

# Metriche Software

Vengono utilizzate per assicurare la qualità del prodotto e per valutare l'efficienza del processo produttivo adottato. Sono suddivise in:

- ◆ metriche di processo
- ◆ metriche di prodotto

# Metriche di Processo

Misurano le caratteristiche principali del processo di sviluppo e di manutenzione del software quali:

- ◆ Costi
- ◆ Tempi
- ◆ Produttività



# Metriche di Prodotto

Hanno l'obiettivo di misurare la qualità del prodotto software nelle sue caratteristiche fisiche quali:

- ◆ Dimensioni
- ◆ Funzionabilità
- ◆ Manutenibilità
- ◆ Usabilità

# Le metriche nel ciclo di vita

- ◆ Come inserire le metriche nel ciclo di vita del software?
- ◆ In quali momenti è più opportuno rilevarle?
- ◆ Le metriche da rilevare nelle varie fasi del ciclo di vita sono sempre le stesse?
- ◆ Le metriche da rilevare dipendono dal punto di vista?

# Le metriche nel ciclo di vita

La rilevanza degli attributi che determinano le caratteristiche qualitative del prodotto software variano in funzione della fase in cui ci troviamo, di conseguenza anche i criteri di controllo e misurazione


processi:	Usabilità	Portabilità	Funzionalità	Manutenzione	Affidabilità	Efficienza
Sviluppo	X	X	X	X	X	X
Evoluzione			X			
Miglioramento	X			X		
Adeguamento		X				X
Correzione			X		X	X

# Le metriche nel ciclo di vita


Secondo i punti di vista alcuni fattori di qualità diventano più o meno sentiti (indicati con la lettera Q), così come varia l'esigenza di quantificare il fenomeno con misurazioni (indicata con m).

Punti di vista:	Usabilità	Portabilità	Funzionalità	Manutenzione	Affidabilità	Efficienza
Utente	Q	Q	Q		Q	Q
Committente			Q m	Q m	Q m	Q m
Terza parte				Q m	Q m	Q m
Fornitore	Q	Q	Q m	Q m	Q m	Q m

# Le metriche nel ciclo di vita



# Le metriche nel ciclo di vita



# Caratteristica di una Metrica

Una buona metrica deve essere:

- ♦ **Intuitiva**
- ♦ **Oggettiva**
- ♦ **Indipendente dal linguaggio**



# Le Metriche di prodotto




# Complessità ciclomatica

La complessità ciclomatica di McCabe  $v(g)$  è la misura della complessità logica di un modulo.

La  $v(g)$  è il numero di path linearmente indipendenti e conseguentemente il numero path che dovrebbero essere testati.

Questa misura dà indicazioni sulla complessità logica dei moduli e sull'effort richiesto per testare adeguatamente i moduli

# Complessità ciclomatica



3 metodi per calcolarla

1°:  $v(g) = r - n + 2$

Numero dei rami – il numero dei nodi + 2

2°:  $v(g) = p + 1$

3°:  $v(g) = n$  dove  $n$  è il numero di aree in cui è diviso il foglio dal grafico

Soglia:  $v(g) \leq 10$

# Loc (Line Of Code)

Questa metrica misura il numero di linee di codice di un modulo esclusi i commenti e le linee vuote.

È una metrica che dà unicamente informazioni dimensionali e non viene mai utilizzata da sola.

Soglia:  $Loc \leq 30$

# Densità di commenti

La metrica **% Comm** misura la percentuale delle righe di commento sul totale delle righe di codice presenti in un modulo.

Questa metrica è uno degli indicatori che contribuisce a valutare la manutenibilità di un modulo.

Soglia:  $20 \leq \%comm \leq 35$

Valori più alti spesso indicano la presenza di codice commentato


# Complessità essenziale

La complessità essenziale **ev(g)** è la misura di quanto un modulo contenga costrutti destrutturati. Questa metrica quantifica il grado di destrutturazione di un modulo ed aiuta a valutare l'effort necessario per la manutenzione

Soglia:  $ev(g) \leq 4$





# Complessità essenziale

La complessità essenziale  $ev(g)$ , è la misura della complessità ciclomatica di un flow ridotto dal quale sono stati eliminati i path strutturati.



Cyclomatic

Complexity = 4



Essential  
Complexity = 1

# Complessità d'integrazione

La complessità d'integrazione  **$iv(g)$**  di un modulo è la misura dei path che contengono chiamate ad altri moduli. La  $iv(g)$  è calcolata come la complessità ciclomatica di un grafo ridotto, ottenuto eliminando i path e nodi che non contengono chiamate ad altri moduli.

Soglia:  $iv(g) \leq 7$

# Design Complexity


La metrica Design Complexity  $S_0$  è la misura a livello di progetto della complessità d'integrazione

$$S_0 = \sum iv(g)$$

Più grande è questo valore più grande sarà l'effort necessario a garantire un adeguato test d'integrazione dell'intera applicazione



# Design Complexity



# Metriche OO

## Paradigma OO

- ◆ **Incapsulamento**
- ◆ **Ereditarietà**
- ◆ **Coesione**
- ◆ **Polimorfismo**

# Incapsulamento

## PUB\_ACCESS

Misura , il numero dei metodi che accedono a dati definiti in un'altra Classe, violando il principio dell'incapsulamento.

$$Pub\_Access = \sum_{i=1}^N Mi$$

dove

*M* = Metodi che accedono a dati Pubblici o Protetti

*N* = Numero di Metodi nella Classe

Soglia: PubAccess = 0

Questo valore dovrebbe essere il più basso possibile in quanto è una esplicita violazione del paradigma dell'incapsulamento. Tale violazione implica una dipendenza tra l'oggetto e dati/attributi al di fuori della gerarchia di ereditarietà.

# Incapsulamento

## PUB\_DATA

Misura il numero di dati definiti pubblici e protetti in una Classe, in percentuale sul totale dei dati stessi.

$$PUB\_DATA = \left( \left( \sum_{i=1}^N A_i \right) / N \right) \cdot 100$$

*N = Numero di Attributi complessivi*

*A = Attributo pubblico/privato definito  
nella Classe*

Soglia:  $PUB\_DATA \leq 0$

Questo valore dovrebbe essere il più basso possibile in quanto definire dati pubblici o protetti è una "dichiarazione di intenti" di violare il paradigma dell'incapsulamento.

# Incapsulamento

## CBO Coupling Between Objects

Misura il numero di classi correlate ad una classe al di fuori alla gerarchia di ereditarietà.

$$CBO = \sum_{i=1}^N C_i$$

*N* = numero delle Classi non appartenenti alla gerarchia di ereditarietà

*C* = Classe correlata

Soglia: **CBO** ≤ 2

Funzionalità del sistema fortemente connesse tra loro (in termini di dati e di classi) hanno un elevato grado di *coupling* e sono più difficili da mantenere. La modifica di una classe impatterà su tutte le classi che hanno un "accoppiamento" con questo. Valori alti indicano una difficoltà di riuso del componente.

# Coesione

## LOCM/LCOM Lack Of Cohesion of Methods

Misura il numero di metodi che condividono uno o più attributi.

$$LOCM = 1 - \frac{\text{sum}(mA)}{m*a} \quad \text{dove}$$

*m* = Numero dei Metodi in una Classe

*a* = Numero di Variabili (Attributi) di una Classe

*mA* = Numero di Metodi che accedono ad una Variabile (Attributo)

*sum(mA)* = Somma di *mA* sugli attributi di una Classe

Soglia LOCM  $\geq 75\%$

LOCM viene calcolato come percentuale dei metodi che non accedono a specifici attributi definiti in altri metodi della stessa classe

# Coesione

## **LOCM/LCOM Lack Of Cohesion of Methods**

Classi con bassa coesione possono essere probabilmente suddivise in più sottoclassi. Più il valore è alto e maggiore è la coesione tra dati e metodi. Il valore di 100 % è comune in classi che sono usate per contenere i dati ma queste non devono avere un valore di  $\text{Sum } v(G)$  superiore a  $7 * \text{WMC}$ .

# Polimorfismo

## WMC Weighted Methods per Class

Misura i metodi pesati implementati all'interno di una classe.

$$WMC = \sum_{i=1}^N C_i$$

*N = numero dei metodi implementati all'interno della Classe*

*C = complessità ciclomatica*

Se tutte le complessità sono considerate essere unitarie, allora  $WMC = n$ , dove  $n$  è il numero dei metodi.

Soglia  $WMC \leq 14$

Questa metrica indica lo sforzo necessario per sviluppare e/o mantenere la classe. Troppi metodi rendono la classe di difficile comprensione, incrementando il rischio d'errori a fronte di una modifica e ne limitano la possibilità di riuso.



# Polimorfismo

## RFC Response for a Class

Misura il numero dei metodi invocato nella risposta ad un messaggio.

$$RFC = M + R$$

*M = numero dei metodi della Classe*

*R = Numero dei metodi remoti chiamati,  
attraverso l'intero albero delle chiamate*

Soglia:  $RFC \leq (WMC * Depth) + 1$

Valori grandi indicano una grande complessità e una peggiore comprensibilità del codice. Valori molto bassi indicano un uso massiccio del polimorfismo.

# Ereditarietà

## FAN IN (OO FAN IN)

Indica la presenza di "ereditarietà multiple" in una Classe ed il numero di classi da cui sono ereditati dati e attributi.

*C = Classe dalla quale si ereditano dati ed attributi*

$$OOFanIn = \sum_{i=1}^N Ci$$

*N = Numero di Classi Root*

Soglia FAN IN  $\leq 1$

FAN IN  $> 1$  indica ereditarietà multipla, fortemente sconsigliata in quanto incide sulla manutenibilità del disegno object oriented incrementando le "interconnessioni" tra classi incrementando quindi l'impatto potenziale a fronte di una modifica e incrementando la complessità del test in quanto l'oggetto dovrà essere testato "n" volte quante sono le gerarchie che lo ereditano.

# Ereditarietà

## Depth

Misura il livello di profondità della classe interna alla gerarchia di ereditarietà ed è misurata dal numero di classi tra il nodo e la radice della gerarchia

$$Depth = \sum_{i=1}^N Li$$

*N = Numero massimo di livelli dell'albero gerarchico delle Classi*

*L = Livelli tra la Classe oggetto di misurazione e il livello precedente*

Soglia DEPTH  $\leq 7$

Più profonda è la gerarchia, maggiore sarà la complessità del disegno OO poichè verrà coinvolto un maggior numero di metodi pur comportando un maggiore riuso del codice.

# Ereditarietà

## CDC Class Dependent on a Children

Il flag CDC indica la dipendenza di una Classe da una classe "child" (dipendenza di dati ed attributi non ereditati).

$$CDC = \sum_{i=1}^N Ci$$

*C = Classe che dipende da un suo Child*


*N = Numero delle Classi Child*

Soglia: CDC = *FALSE*

Una Classe che dipenda da un suo Child è simile al concetto di ricorsività nei sistemi tradizionali e dovrebbe essere evitata, poiché deteriora la comprensibilità del codice e rende difficile la creazione della classe di test che dovrà essere "ricorsiva" a sua volta.

# Diagramma di Kiviat

uno strumento semplice e molto efficace è la rappresentazione di queste metriche tramite un diagramma di Kiviat



# Le Metriche e la ISO 9126

## Manutenibilità

- Class Depending Child (CDC)
- Class Depth (DEPTH)
- Essential Complexity (Ev(G))
- Multiple Inheritance (FAN IN)
- Access to Protect or Public Data (PUB\_ACCESS)
- Protect or Public Data Definition (PUB\_DATA)
- Response for Class (RFC)
- Cyclomatic Complexity (v(G))
- Sum of Cyclomatic Complexity of a Class (SUM v(G))
- Module design complexity (Iv(g))
- Design complexity ( $S_0$ )

# Le Metriche e la ISO 9126

## Portabilità

- Class Depending Child (CDC)
- Class Depth (DEPTH)
- Coupling Between Object (CBO)
- Multiple Inheritance (FAN IN)
- Lack of Cohesion of Methods (LOCM/LCOM )
- Response for Class (RFC)
- Weighted Methods for Class (WMC)



# Misurare la copertura del test




# Scenario

La Copertura Topologica del Test, è uno strumento estremamente importante per garantire che il prodotto software sia il più affidabile possibile, riducendo sia i costi di manutenzione, sia i costi dovuti ai fermi delle applicazioni rendendo oggettivi alcuni aspetti delle fasi di Collaudo difficilmente evidenziabili (p.e. codice inerte)

# La realtà del Test

- ◆ Le attività di Test finiscono sempre troppo presto
- ◆ Il 100% del Test non è mai possibile
- ◆ Si necessita di identificare un minimo set di test possibili
- ◆ Stabilire un tempo limite che NON sia basato su:
  - La mancanza di tempo
  - I Test casuali
- ◆ Gli strumenti di Test Automation sono fondamentali ma non danno una risposta "completa"



# Misurare la copertura topologica del test

- ◆ Effettuare l'assessment del test eseguito
  - Determina quanta "logica di codice" è stata realmente percorsa dai Test
  - Aiuta nella determinazione del Rischio nel rilasciare il Software
- ◆ Indicare le migliorie necessarie alle fasi di test
  - Aggiunge nuovi test per coprire la maggiore quantità di logica di codice possibile
  - Trovare i percorsi non testati
- ◆ Definire le priorità del Test
  - Assicurarci che il codice critico o modificato sia testato per primo
- ◆ Ridurre la duplicazione del test
  - Identificare i Test simili che non danno valore aggiunto e rimuoverli

# Criteri di copertura

- ◆ Code coverage
- ◆ Branch coverage
- ◆ Path coverage
- ◆ Boolean coverage


# Code Coverage

- ◆ Misura la capacità di coprire mediante esecuzione di test tutte le linee di codice di un modulo.
- ◆ Una copertura topologica del test del 100% di tipo Code Coverage garantisce di aver eseguito almeno una volta tutte le istruzioni, ma non tutti i rami.

# Code Coverage

```
int compare(int a, int b, int c)
{
    int ret = 0;

    if (a > 10)
    {
        if (a > c)
            ret += a/b;
    }
    if (b > 10)
    {
        if (b > c)
            ret += b/c;
    }
    if (c > 10)
    {
        if (c > a)
            ret += c/a;
    }
    return(ret);
}
```



1 Execution → 100% Line Coverage



# Branch Coverage

- ◆ Misura la capacità di coprire mediante esecuzione di test tutti i rami di un modulo (ogni arco del grafo di flusso deve appartenere almeno ad un cammino di esecuzione).
- ◆ Una copertura topologica del test del 100% di tipo Branch Coverage garantisce di aver eseguito almeno una volta tutti i rami, ma non di aver esercitato tutte le condizioni.

# Branch Coverage

```
int compare(int a, int b, int c)
{
    int ret = 0;

    if (a > 10)
    {
        if (a > c)
            ret += a/b;
    }
    if (b > 10)
    {
        if (b > c)
            ret += b/c;
    }
    if (c > 10)
    {
        if (c > a)
            ret += c/a;
    }
    return(ret);
}
```



1 Execution → 100% Line Coverage

3 Executions → 100% Branch Coverage





# Path Coverage

- ◆ Misura la capacità di coprire mediante esecuzione di test tutti i path di un modulo (ogni path linearmente indipendente del grafo di flusso deve appartenere almeno ad un cammino di esecuzione).
- ◆ Una copertura topologica del test del 100% di tipo Path Coverage garantisce di aver eseguito almeno una volta tutti i path linearmente indipendenti, ma non di aver esercitato tutte le combinazioni delle condizioni.

# Path Coverage

```
int compare(int a, int b, int c)
{
    int ret = 0;

    if (a > 10)
    {
        if (a > c)
            ret += a/b;
    }
    if (b > 10)
    {
        if (b > c)
            ret += b/c;
    }
    if (c > 10)
    {
        if (c > a)
            ret += c/a;
    }
    return(ret);
}
```



- 1 Execution → 100% Line Coverage
- 3 Executions → 100% Branch Coverage
- 7 Executions → 100% Path Coverage

# Boolean Coverage

- ◆ Misura la capacità di coprire mediante esecuzione di test tutte le condizioni di un'espressione booleana di un modulo.
- ◆ Una copertura topologica del test del 100% di tipo Boolean Coverage garantisce di aver eseguito almeno una volta tutte le condizioni presenti in un'espressione booleana.

# Boolean Coverage

```
int compare(int a, int b, int c)
{
    int ret = 0;

    if (a = b or a = c)
    {
        ret += a/b;
    }
    if (b > 10)
    {
        if (b > c)
            ret += b/c;
    }
    if (c > 10)
    {
        if (c > a)
            ret += c/a;
    }
    return(ret);
}
```

Condizione 1

Condizione 2

if (a=b OR a=c)  
op1();

Test #	C0	C1	Result
1	T	T	T
2	F	T	T
3	F	F	F

# Coverage Comparison

## Code Coverage

Si ottengono valori alti di copertura con poco effort ma è molto poco significativa

## Branch Coverage

È correlata più linearmente con il numero di test eseguiti ed incrementa l'efficacia del Test

## Expanded Branch Coverage


Estende il Branch Coverage includendo la "compound logic" all'interno del codice

## Path Coverage

È molto più rigorosa, richiede un grande effort e non può essere il 100%

## Boolean Coverage

Aggiunge rigore al testing della "compound logic" e non può essere il 100%. Dovrebbe essere usata combinata con un'altra tipologia di copertura



# Misure di copertura

- ◆ Il concetto di copertura può quindi essere utilizzato come metrica per valutare l'effettività dei test eseguiti
- ◆ Un criterio quantitativo di copertura viene spesso utilizzato come soglia che va raggiunta durante l'attività di test, cioè definisce il criterio di uscita dalla fase di test
- ◆ Può venire utilizzato anche per individuare eventuali porzioni di "codice morto", quel codice cioè, che non verrà mai eseguito

# Riferimenti

- ◆ ISO/IEC 9126:2001 "Information Technology - Software Product Evaluation - Quality Characteristics and Guidelines for their Use" 1991
- ◆ ISO/IEC 14598-1:2000 "Ingegneria del Software – Tecnologia dell'informazione- Valutazione del prodotto software – Visione generale"
- ◆ Roger S. Pressman, "Principi di Ingegneria del Software", McGraw Hill, Luglio 2000
- ◆ S.R. Chidamber, C.F. Kemerer, A metrics suite for Object Oriented Design, MIT Sloan School of Management December 1993
- ◆ Arthur H. Watson, Thomas J. McCabe, "Structured Testing: A testing methodology using the cyclomatic complexity metric", NIST
- ◆ <http://www.mondomatica.it/professioni.htm>